

# VPN **MS**

## MANUAL DE CONFIGURAÇÃO

### Windows 11

EM SUA ESTAÇÃO DE TRABALHO UTILIZADA NA REDE DO GOVERNO, DUAS CONFIGURAÇÕES DEVEM SER FEITAS, **CASO NÃO CONSIGA, SOLICITE AUXÍLIO DO TÉCNICO LOCAL.**


**Vamos começar?**  
*Vou te acompanhar em todos os passos*



**PASSO 01** **ATENÇÃO!** ESTE PASSO DEVE SER EXECUTADO NO COMPUTADOR DO TRABALHO




Utilize a barra de pesquisa do Windows e digite: Meu computador




**PASSO 02** **ATENÇÃO!** ESTE PASSO DEVE SER EXECUTADO NO COMPUTADOR DO TRABALHO



Botão direito do mouse clique em propriedades e depois em Área de trabalho remota:



Na opção: **Habilitar Área de Trabalho Remota**, deixar esta opção **Ativada**.  
Na mesma janela, localize **Contas de usuário** e clique em: **Selecionar usuários que podem acessar remotamente este computador**



**Área de Trabalho Remota**

A Área de Trabalho Remota permite conectar-se a e controlar este computador a partir de um dispositivo remoto usando um cliente da Área de Trabalho Remota (disponível para Windows, Android, iOS e macOS). Você poderá trabalhar em outro dispositivo como se estivesse trabalhando diretamente neste computador.

**Habilitar Área de Trabalho Remota**  
 Ativado

Manter meu computador ativo para conexões quando estiver conectado à tomada Mostrar configurações

Tornar meu computador detectável em redes privadas para habilitar a conexão automática a partir de um dispositivo remoto Mostrar configurações

Configurações avançadas

**Como conectar-se a este computador**


Usar este nome de computador para conectar-se a partir de seu dispositivo remoto:  
 HomeOfficePC

Não tem um cliente da Área de Trabalho Remota em seu dispositivo remoto?

**Contas de usuário**  
 Selecionar usuários que podem acessar remotamente este computador



**Nesta opção clique em adicionar, localize seu usuário de rede selecione e clique em OK para concluir a configuração de liberação de Área de Trabalho Remota para seu usuário de rede.**



**Usuários da Área de Trabalho Remota** [X]

Os usuários abaixo podem se conectar a este computador e qualquer membro do grupo de administradores pode se conectar mesmo que não esteja listado abaixo.

**Adicionar...** Remove

Para criar novas contas de usuário ou adicionar usuários a outros grupos, vá até o Painel de Controle e abra [Contas de Usuário](#).


OK Cancelar

## PASSO 03

**ATENÇÃO!** A PARTIR DESTE PASSO O PROCEDIMENTO DEVERÁ SER REALIZADO EM SEU COMPUTADOR PESSOAL



Em seu computador pessoal, utilizado na sua residência para se conectar ao computador de trabalho, realize os seguintes passos: Na barra de pesquisa digite VPN e clique em Configurações de VPN e em sequencia clique no botão Adicionar VPN, conforme abaixo:



## PASSO 04



Informe os parametros abaixo, e no campo destinado a usuario e senha, informar seu usuario@dominio e a senha de rede, ex.: usuario@fazenda.ms

## Adicionar uma conexão VPN

Provedor VPN

Windows (interno)

Nome da conexão

VPN-SGI

Nome ou endereço do servidor

vpn.ms.gov.br

Tipo de VPN

Protocolo PPTP

Tipo de informações de entrada

Nome de usuário e senha

Nome de usuário (opcional)

usuario@dominio

Senha (opcional)

••••••••••••••••

Lembrar minhas informações de entrada


Salvar

Cancelar

## PASSO 05




No pesquisar do Windows, digite rede e selecione Exibir conexões de rede.



## PASSO 06




Selecione a interface VPN-SGI, clique com o botão direito do mouse, e clique em propriedades:



## PASSO 07




Depois em Rede e Protocolo 4 (TCP/IPV4) - Propriedades



## PASSO 08






Selecione: Avançado e desmarque a opção utilizar gateway padrão em rede remota.



## PASSO 09




Após todas as configurações serem realizadas, localize o ícone da VPN, clicando com o botão esquerdo do mouse na rede de seu computador. Em seguida em VPN, VPN-SGI e Conectar e aguarde o status alterar para conectado, conforme janelas abaixo:



## PASSO 10



Novamente em pesquisar, digite area remota, clique no aplicativo para abrir, digite o IP de sua estação de trabalho e clique em conectar. Digite seu login e senha de rede para logar, selecione para Não perguntar novamente sobre conexões com este computador e clique SIM para concluir a conexão.



Segurança do Windows

### Digite suas credenciais

Essas credenciais serão usadas para a conexão com IPdoComputador

Lembrar-me

Mais opções

Conexão de Área de Trabalho Remota

**Não é possível verificar a identidade do computador remoto. Deseja se conectar de assim mesmo?**

Não foi possível autenticar o computador remoto devido a problemas com o certificado de segurança. Talvez não seja seguro continuar.

Nome de certificado

Nome no certificado do computador remoto:  
NOME\_DO\_EQUIPAMENTO\_AO\_QUAL\_IRA\_SE\_CONECTAR


Erros de certificado

Os seguintes erros foram encontrados ao validar o certificado do computador remoto:

- O certificado não provém de uma autoridade de certificação confiável.

Deseja conectar apesar destes erros de certificado?

Não perguntar novamente sobre conexões com este computador!



**PARABÉNS!!!**  
Sua VPN foi configurada com sucesso!

